無線印刷インストールマニュアル(Mac)

1. ドライバをインストールする

IBU.net トップページの「マニュアル」ボタンをクリックする。



【ダウンロード】プリンタドライバの「Mac」をクリックする。

教員メールアドレス

令和3年度教員メールアドレス一覧

学内ネットワーク

<u>パソコン版Googleドライブのインストール方法</u> スマートフォンから学内HPに接続する方法

<u>無線LAN設定方法</u>

<u>Office365 インストールマニュアル(Windows)</u> <u>Office365 インストールマニュアル(Mac)</u> 無線印刷インストールマニュアル (<u>Windows</u> | <u>Mac</u>) 【ダウンロード】プリンタドライパ (<u>Windows</u> | <u>Mac</u>) 学内での無線印刷手順 (<u>Windows</u> | <u>Mac</u>)

IBU.net利用マニュアル

<u>授業支援機能説明資料(学生向け)</u> IBU.net利用マニュアル(情報環境利用の手引き抜粋)

遠隔授業関連

Zoomインストールマニュアル Zoomマニュアル GoogleClassroomマニュアル Microsoft Teams インストールマニュアル Microsoft Teams 操作マニュアル

2. ドライバをインストールし初期設定を行う

「Finder」アプリを起動する。



「ダウンロード」フォルダを開き、 ダウンロードしたインストーラ 「Kyocera Japanese OS X 10.9+ Web build 2020.07.01.pkg」 をダブルクリックする。



インストーラが立ち上がるため、 「続ける」をクリックする。



大切な情報を確認後、

「続ける」をクリックする。



使用許諾契約を確認後、

「続ける」をクリックする。



「同意する」をクリックする。

インストール方法を問われるため、 「カスタマイズ」をクリックする。

「Net Manager On」にチェック区付け、 「インストール」をクリックする。



•••	💝 Kyocera Macintoshのインストール		
	"Macintosh HD"にカスタムインストール		
 はじめに 大切な情報 使用許諾契約 インストール先 インストールの確範 インストール インストール 	パッケージ名	アクション インストール インストール インストール インストール インストール インストール インストール インストール インストール インストール	サイズ 20.9 MB 20.9 MB 1.8 MB 10.4 MB 569 KB 250 KB 397 KB 483 KB 377 KB 20.9 MB
	必要な空き領域: 77 MB 標準インストール	残り: 戻る イ:	71.9 GB ンストール

MacBook のパスワードを入力または、 Touch ID を使用しインストールを許可する。



「インストールが完了しました。」と 表示されたら、「閉じる」をクリックする。



「OK」をクリックする。



「ゴミ箱に入れる」をクリックし、 不要になったインストータを削除する。



画面左上の をクリックし、 「システム環境設定」を開く。



「プリンタとスキャナ」をクリック する。



左下の「+」をクリックする。



プリンタを追加するウィンドウが 立ち上がるため、 真ん中の 🌐 マークをクリックする。



各項目を以下のとおり設定する。

- アドレス :「172.28.3.120」と入力 プロトコル:「LPD (Line Printer Daemon)」 を選択。
- キュー :「mono」と入力
- 名前 :「持参 PC 無線印刷」と入力



ドライバのプルダウン一覧より、 「ソフトウェアを選択」をクリックする。

• • •	プリンタを追加	
アドレス: 172.28.3	3.120	
完全で正しい	いホスト名およびアドレスです。	
プロトコル: LPD (Lir	ne Printer Daemon)	\bigcirc
キュー: mono		
デフォルトキ	キューの場合は、空のままにします。	
名前: 持参PC無線	泉印刷	
場所自動選択		
ドライバ ノ 一般的なP	PostScriptプリンタ	
一般的なP	PCLプリンタ	
ソフトウェ	ェアを選択	
その他		

プリンタソフトウェアの一覧を下へ スクロールし、リストの中から 「Kyocera ECOSYS M3645idn (J) (KPDL)」 を選択し、右下の「OK」をクリックする。

•	🔍 🔵 アリンタソフト	・ウェア
	٩	フィルタ
	Kyocera ECOSYS M2540dw(J) (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M2640idw(J) (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M3540idn(J) (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M3550idn(J) (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M3645idn(J) (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M5526cdw(J) (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M6026cdn (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M6526cdn (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M6526cidn (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M6530cdn(J) (KPDL)	
	Kyocera ECOSYS M6535cidn(J) (KPDL)	
l	Kyocera ECOSYS M6635cidn(J) (KPDL)	
		キャンセル OK

プリンタを追加の画面に戻るため、 右下の「追加」をクリックする。



設定のウィンドウが立ち上がるため、 右下の「OK」をクリックする。



左上の●より、プリンタとスキャナ のウィンドウを閉じる。



画面上部の「移動」タブをクリックし 一覧より「アプリケーション」を クリックする。



アプリの一覧より「Kyocera Print Panel」 を実行する。



データ収集について許可するかを 選択し、「OK」をクリックする。

7517	ノーホリシー		
このアプ 収集して 情報は、	リケーションでは、ユー↑ ☆析するため、Google Ir このアプリケーションや	ゲーのアプリケーションやキ lc. が提供する分析サービス 製品の品質向上に役立ちます	<ットワークプリンターの使用状況についての情報 である Google Analytics を使用しています。こ F。
このアプ	リケーションは、個人デ-	-夕を収集することはありま	きせん。
詳細につ	いては、www.google.co	m/policies/privacy/partr	ers/ を参照してください。

プリントパネル画面が立ち上がるため、 「持参 PC 無線印刷」をクリックする。

• • •	プリ	ントパネル	
□ プリンター	プリンター	排紙先	ステータス
	持参PC無線印刷	lpd://172.28.3.120/mono	待機中
	装着オプション		
			I
	2	20 M H	ta vitil OK
		LEFE	TT ZIV



以上